




PILOTE D'IMPRESSION KYOCERA

Installation et configuration du pilote d'impression pour
Mac OS


Installation et configuration du pilote d'impression KYOCERA

1. Téléchargement du pilote d'impression (PPD)

Ouvrir un navigateur internet et saisir « kyocera.info », puis valider.




Sur le site du constructeur, sélectionnez votre modèle dans la liste déroulante puis cliquez dessus.



ATTENTION : Bien choisir le nom exact de votre équipement et notamment le nom TASKalfa.

Votre système d'exploitation étant sélectionné automatiquement, cliquer sur la flèche pour lancer le téléchargement du PPD et accepter les conditions d'utilisation.



TASKalfa 2554ci

[Sélectionnez un autre produit](#)

Sélectionnez le système d'exploitation

Mac OS X 10.9 or later

Sélectionnez une langue

Français


Télécharger

Pilote Utilitaire Manuel


Nom du fichier	Version	Date de sortie	Taille du fichier
Mac Printer Driver(10.9 and up)	Ver5.3.1006	2021/12/20	42.7MB

2. Installation de l'application de votre multifonction Kyocera (PPD)


Ouvrir le Finder et double cliquer sur le fichier « Kyocera OS X 10.9+ Web build 2021.10.06.dmg »



Double cliquer ensuite sur le fichier « Kyocera OS X 10.9+ Web build 2021.10.06.pkg »




Valider l'installation...




3. Installation de l'imprimante sur votre Mac OS.

Ouvrez les préférences systèmes et sélectionner « Imprimantes et scanners ».




Pour ajouter une imprimante, cliquer sur « + ».




Ajouter une imprimante

Choisir la Mapp monde et le protocole « Line Printer Daemon - LPD », renseigner l'adresse IP de votre multifonction. Enfin, cliquer sur Ajouter.




Renseigner les options (si disponible), voir exemple ci-dessous et valider par « OK ».




4. Configuration des réglages par défaut de votre imprimante

Depuis le Finder, Application, lancer le logiciel Kyocera Print Panel.




Cliquer sur l'imprimante à configurer.



Enfin, sélectionner vos réglages par défaut.

Il est fortement conseillé de sélectionner « Normal » pour le réglage « Type de support ».



Valider par OK, votre imprimante dispose maintenant de vos réglages par défaut.